

Arbeitsanweisung zur „hygienischen Aufbereitung von Textilien“ - chemo-thermisches Verfahren gemäß der RKI Richtlinien im SUPERSAN[®]-VERFAHREN

Anwendung

Supersan[®] forte wird angewendet wie ein normales Vollwaschmittel. Die Waschtemperatur 60°C, Dosierung 7g pro 1 Liter Flotte (5kg Trockenwäsche = 100 g bzw. 135 ml). Um eine stabile Wassertemperatur von 60°C und eine Einwirkzeit von 20 Minuten gewährleisten zu können, sollte nach Möglichkeit eine Waschmaschine mit einem Hygieneprogramm verwendet werden. Um eine Verschmutzung des Einfüllfaches zu vermeiden, kann eine Dosierkugel verwendet werden. Um eine ausreichende Desinfektionswirkung zu gewährleisten, Flecken z.B. aus Blut, Fett, Stärke, vorher mit einem Fleckensmittel vorbehandeln. Supersan[®] forte wirkt ab 40°C (mikrobiologisches Gutachten), somit können auch Temperatur empfindliche Textilien hygienisch aufbereitet werden.

Aufbereitung kontaminierter Wäsche

Achtung:

Hygieneprogramm oder Hauptwaschgang 60°C wählen!
Supersan[®]forte Waschpulver verwenden!
Schutzhandschuhe, Kittel oder Schürze tragen!

1. Schmutzwäsche vor die Waschmaschine stellen.
2. Hände desinfizieren, Schutzhandschuhe anziehen.
3. Maschine öffnen und beladen.
4. Vorderseite, Tür und Türdichtung desinfizieren.
5. Waschprogramm starten.
6. Wäsche entnehmen, Trockner verwenden.
7. Einfüllfach reinigen und desinfizieren oder Dosierkugel verwenden.
8. Nur trockene Wäsche lagern.



BAuA-Nr. N-104785
Biozide sicher verwenden!
Produktinformationen
sorgfältig lesen!
Sicherheitsdatenblatt,
Produktdatenblatt und
Beratung können per Mail
angefordert werden
info@himed.de